



Konsignationslager

Business OPEN Konsignationslager

erlaubt die Einrichtung adressgebundener Lagerorte in beliebiger Anzahl.

Die automatische Zubuchung des Konsignationslagers geschieht durch Lieferscheine.

Die Warenabbuchung erfolgt bei Rechnungsstellung.

Alle betroffenen Vorgänge werden mit der Belegart "Konsi-" gekennzeichnet.

Durch permanente Einsicht in die Lagerbestände wird ein Soll-Ist-Vergleich bei Rückmeldung durch den Kunden ermöglicht.

Voraussetzungen

- ein Konsignationslager muss im System angelegt sein
- der Benutzer muss Zugriffsrechte auf das Konsignationslager besitzen
- die Belegart "Konsi-" muss in den Dateien "Auftrag", "Lieferschein" und "Rechnung" verfügbar sein.

Konsi-Auftrag

- nach Bestellung des Konsignationslager-Inhabers Erfassung

adressgebundenes
Konsignationslager
mit aktuellem
Lagerwert

spezielle Lagerbewegung vom Typ „J“ (= Konsignationsbuchung)

Konsi-Rechnung: Abbuchen des Konsi-Lagers

- eines Auftrags mit der Belegart "Konsi"-Auftrag
- Belegart bewirkt bei Umwandlung automatisch die Erzeugung eines "Konsi"-Lieferscheins

Konsi-Lieferschein

- nach Erstellen und Speichern des "Konsi"-Lieferscheins Buchen der Lagermengen vom Abgangslager
- Dokumentation durch Lagerbewegung speziellen Typs
- Start einer Lieferschein-Umwandlungsfunktion
- es wird im System keine Rechnung erzeugt
- Lieferschein erhält "erledigt"-Status
- Artikelmenngen werden auf das Konsignationslager gebucht

Konsi-Rechnung

- "Konsi"-Rechnung nur manuell zu erstellen
- bei Belegart "Konsi-" ist in der Rechnungsposition das Konsignationslager voreingestellt
- nach Erfassen der Positionen und Speichern der Rechnung Abbuchung der Artikelmenngen vom Konsignationslager

Komfort-Funktionen

- Konsignationslager automatisch aus Adresse anlegen
- Konsignationsrechnung importieren
- Konsignationslager befüllen

Konsi-Lieferschein:
Zubuchen des Konsi-Lagers